




# Configuração de e-mail no Outlook

Esta configuração serve para as versões Windows Live Mail 2011, 2016, 2013, 2010 e 2007 do Microsoft Outlook.

## 01 | Acessando as configurações

- Abra seu Outlook
- Acesse **Arquivo** e depois **Adicionar conta**
- Clique na opção **Configuração manual ou tipos de servidor adicionais** e avance para continuar a sua configuração de e-mail
- Marque a opção **POP ou IMAP** e clique em **Avançar**.



## 02 | Realizando as configurações de e-mail

- **Nome:** Defina o nome que será exibido no Outlook
- **Endereço de E-mail:** Informe a conta de e-mail



- Tipo de Conta: Escolha o e-mail POP
- Servidor de Entrada de e-mails: Digite email-ssl.com.br
- Servidor de saída de e-mails: Digite email-ssl.com.br
- Nome de usuário: Informe novamente a sua conta de e-mail
- Senha: Coloque a senha do seu e-mail

Depois clique em **Mais Configurações**.

**Adicionar Conta**

**Configurações de Conta POP e IMAP**  
Digite as configurações de servidor de email para sua conta.

**Informações do Usuário**

Nome:

Endereço de Email:

**Informações do Servidor**

Tipo de Conta:

Servidor de entrada de emails:

Servidor de saída de emails (SMTP):

**Informações de Logon**

Nome de Usuário:

Senha:

Lembrar senha

Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança (SPA)

**Testar Configurações da Conta**

É recomendável testar sua conta para garantir que as entradas estão corretas.


Testar automaticamente as configurações da conta quando o botão Avançar for clicado

Emails para manter offline: Todos


< Voltar   Avançar >   Cancelar   Ajuda

### 03 | Definindo as configurações avançadas

- Em Servidor de saída marque a opção **Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação**



- Em seguida clique na aba **Avançado**
- Acesso criptografado a e-mails (SSL), na opção Servidor de entrada utilize as seguintes portas:
- Marque a opção: **Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL/TLS)**  
Para POP use a porta 995 – Habilite a opção SSL/TLS  
Para IMAP use a porta 993 – Habilite a opção SSL/TLS
- Já na opção servidor de saída (SMTP)  
Use a porta 465 – Habilite a opção SSL/TLS



- Depois clique em OK, e finalize a sua configuração de E-mail clicando em Avançar.