

## Microsoft Outlook XP/2003

1. Clique em Ferramentas, depois em Contas de email.



2. Na tela Contas de email. Em "Email" clique em Adicionar uma nova conta de email e depois no botão Avançar.

Contas de email	<u>? ×</u>
Contas de email Você pode alterar os diretórios e contas de email que o Outlook usa.	
Email C Exibir ou alterar conta de email C Exibir ou alterar contas de email existentes	
Diretório O Adjicionar um novo catálogo de endereços ou diretório	
C Exibir ou alterar diretórios ou catálogos de endereços existentes	
≺⊻oltar <b>∆vançar</b> >	<u>F</u> echar



3. Selecione o item POP3 e clique no botão Avançar.

ontas de email	The second s	<u>?</u> ×
Tipo de servidor Você pode escolhe	er o tipo de servidor com o qual a nova conta de email irá funcionar.	R
	licrosoft Exchange Server onectar-se a um servidor do Exchange para ler email, acessar pastas públicas ocumentos.	e compartilhar
č.	onectar-se a um servidor de email POP3 para fazer o download de email.	
C II Ci da	MAP onectar-se a um servidor de email IMAP para fazer o download de email e sinc a caixa de correio.	ronizar pastas
C H Ci sir	TTP onectar-se a um servidor de email HTTP como o Hotmail para fazer o download ncronizar pastas da caixa de correio.	l de email e
	ipos de servidor adicionais onectar-se a outro grupo de trabalho ou servidor de email de terceiros.	
		Cancelar 1

- **4.** Preencha os campos a seguir com os seguintes dados:
  - Em Informações do usuário, digite seu Nome e seu e-mail completo.
  - Em Informações do servidor, no campo POP3, digite pop.seudomínio Em SMTP, digite smtp.seudomínio.
  - Em **Informações de logon**, no campo **Nome de usuário**, digite seu e-mail completo e no campo abaixo sua senha.
  - Após isso clique no botão Mais configurações.

informações do u	usuário	Informações do servidor		
<u>N</u> ome:	Seu Nome	Se <u>r</u> vidor de email de entrada (POP3):	pop.seudominio.com.br	
Indereço de email:	e-mail@seudominio.com.br	Servi <u>d</u> or de email de saída (SMTP):	smtp.seudominio.com.br	
	e-mail@seau0fill110.c0fil.br	testar a conta clicando no botão abai:	abaixo. (Conexão de rede	
enha:	****	necessaria)		
	🔽 Lembrar senha 🛛 🖊	Testar configurações da conta		
	and the state of t			



5. Em Servidor de saída habilite a opção Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação e Usar mesmas config. do servidor de email de entrada.

Geral	Servidor de saída Conexão Avançado
	eu servid <u>o</u> r de saída (SMTP) requer autenticação 🛛 🛛 🗮
6	Usar mesmas config. do servidor de email de entrada
C	Fazer logon <u>u</u> sando
	Nome de usuário:
	Senha:
	🔽 Lembrar senha
	📕 Fazer logon usando autenticação de senha de segurança (SPA)

6. Clique em Avançado, altere a porta do Servidor de saída (SMTP) para 587 e clique em OK.

onfigu	rações de email na Internet	?
Geral	Servidor de saída Conexão Avançado	
Númer	os das portas do servidor	
Servi	idor de <u>e</u> ntrada (POP3): 110	<u>U</u> sar padrões
	Este ser <u>v</u> idor requer u <u>ma conexão s</u> egura (SSL)	
Servi	idor de <u>s</u> aída (SMTP): 587	
Γ	Este servidor requer uma conexão segura (SSL)	

Pronto! A sua conta já está configurada.